# Установка Proxmox VE на ZFS на примере Hetzner

https://www.youtube.com/watch?v=Szt\_TE5AS68&t=162s

https://community.hetzner.com/tutorials/proxmox-docker-zfs

# Rescue System

selecting "Linux x64"

# Скачать ISO

https://www.proxmox.com/en/downloads/proxmox-virtual-environment/iso

wget https://enterprise.proxmox.com/iso/proxmox-ve\_8.3-1.iso

## Запустить вириальную машину на Rescue System

Команда для запуска VM будет отличаться для каждого сервера. Она в основном зависит от количества имеющихся у вас дисков. Чтобы увидеть имена всех ваших дисков, выполните команду lsblk. Для каждого диска в вашей системе вам нужно будет добавить еще один флаг -drive к команде. Синтаксис следующий:

-drive file=/dev/<DiskName>,format=raw,media=disk

Вот пример

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./<ISOName> -drive
file=/dev/sda,format=raw,media=disk -drive file=/dev/sdb,format=raw,media=disk -
vnc 127.0.0.1:1
```

Смотрю для Енеко

fdisk -l | grep GiB или lsblk

и вижу nvme0n1 и nvme1n1

root@rescue ~ # fdisk -1 | grep GiB
Disk /dev/loop0: 3.14 GiB, 3373049856 bytes,
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592
Disk /dev/nvme1n1: 476.94 GiB, 512110190592

root@rescue	~ # lsk	olk				
NAME	MAJ:MIN	N RM	SIZE	RO	TYPE	MO
loop0	7:0	0	3.1G	1	loop	
nvme0n1	259:0	0	476.9G	0	disk	
-nvme0n1p1	259 <b>:</b> 1	0	32G	0	part	
L_md0	9:0	0	32G	0	raid1	
-nvme0n1p2	259:2	0	1G	0	part	
L_md1	9:1	0	1022M	0	raid1	
Lnvme0n1p3	259:3	0	443.9G	0	part	
L_md2	9:2	0	443.8G	0	raid1	
nvme1n1	259 <b>:</b> 4	0	476.9G	0	disk	
-nvme1n1p1	259:5	0	32G	0	part	
L_md0	9:0	0	32G	0	raid1	
-nvme1n1p2	259:6	0	1G	0	part	
L_md1	9:1	0	1022M	0	raid1	
Lnvme1n1p3	259:7	0	443.9G	0	part	
L_md2	9:2	0	443.8G	0	raid1	

То есть пишу:

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./proxmox-ve_8.3-
1.iso -drive file=/dev/nvme0n1, format=raw, media=disk -drive
file=/dev/nvme1n1, format=raw, media=disk -vnc 127.0.0.1:1
```

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./proxmox-ve_8.3-
1.iso -drive file=/dev/sda, format=raw, media=disk -drive
file=/dev/sdb, format=raw, media=disk -vnc 127.0.0.1:1
```

Акуратно с пробелами!!!

# Подключиться к виртуальной машине

Теперь, когда виртуальная машина запущена, вам нужно получить к ней доступ. В целях безопасности порт доступа VNC привязан локально, поэтому вам нужно будет использовать туннель SSH для доступа к нему. Вы можете открыть его, выполнив следующую команду в локальном CMD/терминале:

```
ssh -L 8888:127.0.0.1:5901 root@138.201.250.74
```

Затем с помощью VNC-клиента по вашему выбору подключитесь к хосту 127.0.0.1 и порту 8888. Вы сможете увидеть свою виртуальную машину.

Если сервер перенисталивал, то

```
del \Users\exch_adm\.ssh\known_hosts
```

# Installing Proxmox

Выбираем Raid1

		Hardd	disk options				
		Filesystem	zfs (RAID1) 🔹				
Note: ZFS is not compatible with hardware RAID controllers, for details see the documentation.							
		Disk Setup	Advanced Options	a			
t				tie			
Hard	disk 0	/dev/sda (47	6.94GiB, QEMU HARDDISK) 🔻	fi			
Hard	disk 1	/dev/sdb (47	6.94GiB, QEMU HARDDISK) 🔻				
				2 0			

Country	UkraineS
Time zone	Europe/Kyiv 🔻
Keyboard Layout	U.S. English 🔻

Можно сразу пописать правильный IP

ement Interface	ens3 - 52:54:00:12:34:56 (e1000)		
stname (FQDN)	metkon.oip.pp.ua		
Address (CIDR)	95.216.14.55	/ 26	
Gateway	95.216.14.1		
DNS Server	8.8.8.8		

После установки Виртуалка опять начнет заражаться с CD-ROM. Нам нужно ее остановить и отключить CD-ROM

Переключается в SSH

\_\_md2 9:2 0 443.8G 0 raid1
root@rescue ~ # ls
configs hwcheck-logs images proxmox-ve\_8.2-1.iso
root@rescue ~ # qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./
proxmox-ve\_8.2-1.iso -drive file=/dev/nvme0n1,format=raw,media=disk -drive file=/dev/nvme1n1,format=raw,media=disk -vnc 127.0.0.1:1
qemu-system-x86\_64: -cdrom ./: 'file' driver requires './' to be a regular file
root@rescue ~ # qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./:
root@rescue ~ # qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./:
qemu-system-x86\_64: -cdrom ./: 'file' driver requires './' to be a regular file
root@rescue ~ # qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -cdrom ./:
roxmox-ve\_8.2-1.iso -drive file=/dev/nvme0n1,format=raw,media=disk -drive file=/dev/nvme1n1,format=raw,media=disk -drive file=/dev/nvme1n1,format=raw,media=disk -drive file=/dev/nvme1n1,format=raw,media=disk -vnc 127.0.0.1:1

#### Ctrl+C

qemu-system-x86\_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -drive file=/dev/nvme0n1,format=raw,media=disk -drive file=/dev/nvme1n1,format=raw,media=disk -vnc 127.0.0.1:1

#### или

```
qemu-system-x86_64 -enable-kvm -smp 4 -m 4096 -boot d -drive
file=/dev/sda,format=raw,media=disk -drive file=/dev/sdb,format=raw,media=disk -
vnc 127.0.0.1:1
```

#### Вижу в VNC

CEMU
🕸 🗐 🕸 🞜 👯 🔄 🕦 🛞 📆
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure this server - connect to:
https://192.168.100.2:8006/
inform-sys login: root Password: Linux inform-sys 6.8.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.4-2 (2024-04-10T17:36Z) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. root@inform-sys:~#

Сконфигурировать сеть

На rescue смотрим имя сетевого интерфейса.

```
coot@rescue ~ # ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid lft forever preferred lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo fas
oup default glen 1000
   link/ether 90:1b:0e:b6:e7:05 brd ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s31f6
    inet 138.201.250.74/26 scope global eth0
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 2a01:4f8:173:2164::2/64 scope global
       valid lft forever preferred lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:feb6:e705/64 scope link
       valid lft forever preferred lft forever
```

## У нас он eth0

udevadm info -q all -p /sys/class/net/<Adapter Name> | grep ID\_NET\_NAME

### # Replace <Adapter Name> with the chosen adapter

#### То есть

```
udevadm info -q all -p /sys/class/net/eth0 | grep ID_NET_NAME
root@rescue ~ # udevadm info -q all -p /sys/class/net/eth0 | grep ID_NET_NAME
E: ID_NET_NAME_MAC=enx901b0eb6e705
E: ID_NET_NAME_PATH=enp0s31f6
E: ID_NET_NAME=eth0
```

То есть имя интерфейса enp0s31f6, который мы будем конфигурировать в Proxmox

Идем в Proxmox и конфигурируем сеть nano /etc/network/interfaces для enp0s31f6 (там будет другой интерфейс, в данном случае ens3)

Для серверов supermicro используем ID\_NET\_NAME\_ONBOARD=eno2



l	poot@ipfopm_cuc.~~# ipp
l	rooreinionin-sys. # iba
l	-bash: ipa: command not found
l	root@inform-sys:~# ip a
l	1: lo: <loopback,up,lower_up> mtu 65536 adisc noqueue state UNKNOWN group</loopback,up,lower_up>
l	link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
l	inet 127.0.0.1/8 scope host lo
l	valid_lft forever preferred_lft forever
	inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
l	valid_lft forever preferred_lft forever
l	2: ens3: <broadcast,multicast,up,lower_up> mtu 1500 qdisc pfifo_fast mast</broadcast,multicast,up,lower_up>
l	link/ether 52:54:00:12:34:56                             brd ff:ff:ff:ff:ff
l	altname enp0s3
l	3: vmbr0: <broadcast,multicast,up,lower_up> mtu 1500 qdisc noqueue state</broadcast,multicast,up,lower_up>
l	link/ether 52:54:00:12:34:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
l	inet 192.168.100.2/24 scope global vmbr0
l	valid_lft forever preferred_lft forever
	inet6 fe80::5054:ff:fe12:3456/64 scope link
	valid lft forever preferred lft forever

### Мы видим



## Меняем ens3 на enp0s31f6 в 2x местах!!!

Шлюз и маску смотим здесь

# HETZNER Robot

Server Auction #2328492								
Server Auction #2425034								
IPs	IPs Reset Rescue Linux VNC							
Transfer Su			pport	Ca	incellatio	n	Hist	
	<ul> <li>To add or change the Reverse-DNS-e</li> <li>To remove a Reverse-DNS-entry, plea</li> <li>To get the traffic statistics, please sele</li> <li>You can change the settings for the Tr</li> </ul>							
IP addresses: Separate MAC								
	138	.201.	250.74					
Gateway: 138.201.250.65 Netmask: 255.255.255.192 Broadcast: 138.201.250.127								
iface enp0s31f6 inet manual auto vmbr0 iface vmbr0 inet static address 138.201.250.74/26								
gateway 138.201.250.65 bridge-ports enp0s31f6 bridge-stp off bridge-fd 0 #WAN								

## Ошибка failed to import pool rpool

```
Begin: Sleeping for ... done.
Begin: Importing ZFS root pool 'rpool' ... Begin: Importing pool 'rpool' using defaults ... Failure:
1
Failure: 1
Command: /sbin/zpool import -N 'rpool'
Message: cannot import 'rpool': no such pool available
Error: 1
Failed to import pool 'rpool'.
Manually import the pool and exit.
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-4) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs)
```

https://mertviyprorok.com/articles/instructions/sistemy-virtualizacii/proxmoxfailed-to-import-pool-rpool-na-zfs-2-0-i-ranshe/

Система не может импортировать rpool и, соответственно, не может загрузить Proxmox

Чтобы импортировать пул и загрузить систему нам нужно выполнить команду:

zpool import -N rpool

Чтобы выйти из initramfs нажимаем ctrl+D и система загрузится.

Проблема в том, что при следующей загрузке системы ситуация повторится.

Для решения проблемы нам нужно отредактировать файл по пути /etc/default/zfs:

nano /etc/default/zfs

Нужно найти строчку

ZFS INITRD PRE MOUNTROOT SLEEP='0'

Изменить 0 на 5 к примеру.

Эта переменная показывает сколько секунд ожидать перед импортом пула.

В Proxmox версии 6.3-4, zfs обновляется до версии 2.0.3 и файл zfs меняется.

В нём нет строчки ZFS\_INITRD\_PRE\_MOUNTROOT\_SLEEP='0', но она по-прежнему работает. Поэтому нам нужно просто добавить строчку

ZFS\_INITRD\_PRE\_MOUNTROOT\_SLEEP='5'

После этого нам нужно обновить initramfs для ядра, чтобы изменения применились:

update-initramfs -u